RandoCamping

🧹 Réinitialisation des données RandoCamping

Guide utilisateur — Mozilla Firefox (ordinateur & Android)

Ce guide explique **pas à pas**, de manière simple, comment réinitialiser complètement les données de **RandoCamping**
(cache, cartes, données hors ligne) dans **Mozilla Firefox**, sans affecter les autres sites.

📊 Avant de commencer : vérifier l'espace de stockage disponible

Sur smartphone, si l'appareil est presque plein, Firefox ne peut plus stocker correctement les données de RandoCamping (cartes téléchargées, mise à jour de l'application). Résultat possible : des dysfonctionnements variés, sans message d'erreur explicite.

C'est l'indicateur **Stockage** de votre téléphone qu'il faut consulter (espace disque occupé par les photos, applications, etc.).

Où consulter le stockage disponible

Le chemin exact varie selon l'appareil, par exemple :

- **Samsung (One UI)** : Paramètres → **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**
- **Autres marques Android (Pixel, Xiaomi, etc.)** : Paramètres → **Stockage** (parfois sous *Batterie et appareil*)

Si le stockage est presque plein (au-delà de 90 %), libérez de l'espace (photos, vidéos, applications inutilisées) avant de réinitialiser les données RandoCamping — sinon le problème peut réapparaître.

🔍 Avant de commencer : site web ou application installée ?

🔹 Cas 1 — RandoCamping utilisée comme site web

- Vous ouvrez RandoCamping dans **Firefox**
- Vous n'avez **pas installé l'application**

➡️ Suivez la procédure **Site web (Firefox)** ci-dessous.

🔹 Cas 2 — RandoCamping installée comme application

- Cas **rare avec Firefox**
- Firefox ne propose pas une vraie installation PWA comme Chrome

➡️ Suivez quand même la procédure **Site web (Firefox)** : elle est suffisante.

🌐 RandoCamping utilisée comme site web

Mozilla Firefox (ordinateur)

✅ Méthode recommandée via les paramètres du site

Cette méthode supprime **uniquement les données du site RandoCamping**.

Étapes pas à pas

1. Ouvrez **Firefox**
2. Ouvrez **RandoCamping**
3. Cliquez sur l'icône 🔒 à gauche de l'adresse du site
4. Cliquez sur **Effacer les cookies et les données du site**
5. Confirmez en cliquant sur **Supprimer**
6. **Fermez complètement Firefox**
7. Rouvrez Firefox et rechargez **RandoCamping**

🧹 Données supprimées (uniquement pour RandoCamping)

- cache du site (cartes, images, fichiers temporaires)
- cookies du site
- stockage local (localStorage)
- bases de données locales (IndexedDB)
- cache du service worker
- données hors ligne

❌ Cette méthode ne supprime pas :

- les données des autres sites
- l'historique global
- les mots de passe
- les favoris

🔁 Méthode alternative (si le problème persiste)

Via les paramètres avancés de Firefox

1. Ouvrez **Firefox**
2. Menu ☰ → **Paramètres**
3. **Vie privée et sécurité**
4. Descendez jusqu'à **Cookies et données de sites**
5. Cliquez sur **Gérer les données…**
6. Recherchez **RandoCamping**
7. Sélectionnez-le et cliquez sur **Supprimer la sélection**
8. Validez
9. Fermez puis rouvrez Firefox

📱 Mozilla Firefox sur Android

La procédure est identique dans son principe.

Étapes

1. Ouvrez **Firefox**
2. Allez sur **RandoCamping**
3. Appuyez sur le menu ⋮
4. Appuyez sur **Informations sur le site**
5. Appuyez sur **Effacer les données**
6. Confirmez
7. Fermez puis rouvrez Firefox

🧠 À retenir

- Firefox gère très bien les applications cartographiques (Leaflet)
- Le reset via l'icône 🔒 est **fiable et à jour**
- Une seule procédure suffit (pas de PWA persistante)

Date : septembre 2026
Documentation technique — application RandoCamping Guide Firefox (desktop & Android)